


# Obsługa miejsc skadowania

W celu wczenia obsługi miejsc skadowania, należy w menu *System Konfiguracja Kartoteki magazynowe Ogólne* ustawić parametr *Obsługa miejsc skadowania* na wartość TAK.

Parametr	Wartość
Obsługa numerów seryjnych	NIE
Użycie generatora numerów seryjnych	NIE
Procedura definiowana do generatora numerów seryjnych	
<b>Obsługa miejsc składowania</b>	<b>TAK</b>
Obsługa terminów ważności	TAK
Obsługa numerów dostaw	NIE
Sposób nadawania numerów dostaw (Dotyczy tylko modułu HM)	Wg definicji dokumentu
Sprawdzaj unikalność numerów seryjnych na poziomie bazy	NIE
Obsługa zamienników	NIE
Podczas dodawania pozycji automatycznie pokaż zamienniki	NIE
Obsługa numerów katalogowych	NIE
Znaki pomijane przy szukaniu numerów katalogowych	- : *
Numer katalogowe - Szukaj zawierających podany nr	TAK
Rodzaj współczynnika	Brak
Obsługa cen konkurencji	NIE
Obsługa kartotek powiązanych	NIE
Obsługa cen minimalnych, marży i narzutu minimalnego	Brak
Użytkownik dla którego będzie generowane zdarzenie CRM dla kartoteki	Operator

Nazwa.... Obsługa miejsc składowania  
Wartość.. TAK  
Ścieżka... Ustawienia - Kartoteki magazynowe - Ogólne  
Zapis w... Parametry zapisywane w firmie  
Numer.... 2007

Po ustawieniu tego parametru w menu *Sowniki* dostępne będą *Miejsca skadowania dla magazynów*, w których należy zdefiniować kolejne miejsca skadowania.



W trakcie definiowania należy wskazać magazyn, na którym to miejsce ma być dostępne, jego kod, nazwę oraz kod kreskowy. Dodatkowo użytkownik może skorzystać z procedury definiowanej, która będzie generowała kod kreskowy.

Dla definicji magazynu, która ma włączyć obszar miejsc składowania, dostępna jest dodatkowa zakładka: *Miejsca składowania*, na której znajduje się lista podtypów miejsc (z poziomu tej zakładki można dodawać kolejne miejsca składowania).

MAGAZYN 1 - Towary - Wszystkie

Magazyny

Okno

3 Miejsca zakupu | 4 Przerzuty | 5 Miejsce | 7 Inne

1 Podstawowe | 2 Miejsca sprzedaży

8 Dokumenty | 9 Cechy | 10 Miejsca składowania

Magazyn

Kod Wolne Nazwa

Miejsca składowania

Miejsce składowania

Magazyn 1 - MAGAZYN 1

Kod Z01

Nazwa Skład 1

Kod kreskowy

Zapisz Anuluj Pomoc

Powiązania

Zapisz Anuluj Pomoc

Num	Kod na wy...	Nazwa	Data otwarcia	Likwidacja
1	MAG	MAGAZYN 1	2019-07-01	

Obsługa miejsc składowania definiowana jest w obrębie magazynu, dlatego na definicji magazynu dostępny jest parametr *Obsługa miejsc składowania*, który dla zwykłych magazynów należy ustawić na wartość: *Niedostępna*, a dla magazynów, które mają być prowadzone z tą obsługą - na wartość: *Na poziomie kartotek*.

1) MAGAZYN 1 - Towary - Wszystkie

Magazyny

Okno

Num	Kod na wy...	Nazwa	Data otwarcia	Likwidacj
1	MAG	MAGAZYN 1	2019-07-01	

Magazyn

Przerzuty Miejsce Inne Dokumenty Cechy

1 Podstawowe 2 Miejsca sprzedaży 3 Miejsca zakupu

Podstawowe

Numer: 2 Kod na wydruk dok.: MAG2

Nazwa: MAGAZYN 2

Data otwarcia/likwidacji: 2019-07-01

Dostawy: Nie blokuj

Rozliczanie magazynu: W cenach zakupu

Używaj tylko tej ceny (sprzedaż detaliczna):

Obsługa miejsc składowania: **Niedostępna**

Magazyn zewnętrzny:

Magazyn podlega księgowaniu:

Magazyn materiałów - pozwalać zmieniać ewidencje vat 7:


Magazyn rezerwacji dostaw na zamówieniach od odbiorców:

Magazyn obsługiwany w module Logistyka:

Obsługa stanów logistycznych:

Powiązania Zapisz Anuluj Pomoc

Dodatkowo na zakładce *Inne*, należy zdefiniować jako *Strefę przygotowania towaru* - miejsce składowania, na które domylnie będzie przyjmowany towar z dokumentów przychodu



Po odpowiednim ustawieniu miejsc skadowania nalezy wprowadzi dokument przyjcia, np. PZ, wskaza dostawc oraz wprowadzi kartotek. Po zamknieciu dokumentu magazynowego, na magazynie który podlega obsudze miejsc skadowa, na strefie przyjcia towaru, pojawi si wpisy o stanie danych kartotek. Aby zmieni miejsce skadowania towaru, nalezy w menu *Magazyn* wybra opcj *Dokumenty obrotu na miejscach skadowania* i klikn na ikon *Dodaj (F3)*. W kolejnym kroku wskaza indeks towaru, który nalezy przesun, a nastpnie na zakadce *Rozchód z miejsc skadowania* poda iloci z wybranych miejsc (jest to lista miejsc, na których wystpuje stan tego towaru).

Nalezy poda jaka ilo ma zosta rozchodowana, a nastpnie na zakadce *Przychód na miejsca skadowania*, nalezy doda te miejsca, na które rozchodowany ma by towar. W ten sposób za pomoc jednego dokumentu towar moe zosta rozchodowany na kilka miejsc skadowania.

#### UWAGA!

Samo wystawienie dokumentu sprzedaj nie generuje adnego rozchodu z miejsc skadowa. W trakcie poprawy dokumentu sprzedaj uytownik moe wskaza rcznie, z których miejsc skadowania ma by rozchodowany dany stan i po jego zapisie nastpuje faktyczny rozchód z miejsc skadowania.

Dodatkowo wczenie w systemie obsugi miejsc skadowania wprowadza zmiany w sposobie przeprowadzania inwentaryzacji:

1. Jeeli w konfiguracji inwentaryzacja wczona jest jako nowa wersja, to podczas tworzenia inwentaryzacji na magazynie podlegajcym obsudze miejsc skadowania, typ inwentaryzacji domylnie ustawia si na: *Wedug miejsc skadowania* i operacji tej nie mona zmieni.
2. Podczas dodawania arkuszy spisowych i pozycji na tym arkuszu, dla konkretnego indeksu, uytownik oprócz wskazania iloci spisanej, musi wskaza miejsce skadowania, na którym znajduje si dany stan. Po utworzeniu dokumentu inwentaryzacji wszelkie rozchody i zmiany tych miejsc wystawiane s automatycznie przez system w tle.